


VR-NetWorld Software Einrichtung einer Bankverbindung Die VR-BankCard als HBCI-Karte


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

bitte benutzen Sie zur Einrichtung einer Bankverbindung mit Ihrer VR-BankCard als HBCI-Karte die in folgende Anleitung. Bei Fragen oder Problemen können Sie gerne die am Ende dieses Dokuments genannten Kontaktmöglichkeiten in Anspruch nehmen.


Nach der Installation der VR-NetWorld Software werden Sie automatisch in den Assistenten zur Einrichtung einer Bankverbindung geleitet. Wenn Sie das Programm bereits installiert haben und nachträglich eine Bankverbindung einrichten wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Bankverbindung“ und in dem sich öffnenden Dialog auf „Neu“.



Geben Sie bei „Bezeichnung“ einen Namen für die Bankverbindung ein, z.B. „Raiba HS HBCI“. Dieser Name ist frei wählbar. Das Feld „Beschreibung“ ist ein optionales Feld um die Bankverbindung näher zu beschreiben. Dieser Eintrag macht dann Sinn, wenn sehr viele Bankverbindungen im Programm eingerichtet werden sollen. Klicken Sie auf „Weiter“, damit sich folgendes Fenster öffnet:



Klicken Sie auf „Chipkarte“ und danach auf „Weiter“.




Hinweis: Ihre VR-BankCard ist standardmäßig mit einer Transport-PIN versehen. Diese 5-stellige Transport-PIN wird Ihnen aus Sicherheitsgründen in einem separaten Schreiben mitgeteilt.

Um die Standard-PIN in eine persönliche sechs- bis achtstellige PIN zu ändern, klicken Sie auf die erste Schaltfläche.


Das folgende Fenster, das die PIN-Vergabe näher erläutert, können Sie mit „Weiter“ bestätigen.

Die Eingabe der PIN erfolgt ausschließlich über das Pinpad Ihres Kartenlesers!

Folgen Sie weiterhin den Anweisungen am Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass bei einem PIN-Wechsel **zunächst die 5-stellige Transport-PIN** eingegeben werden muss und anschließend **zweimal Ihre neue 6- bis 8-stellige PIN**. Bestätigen Sie die PIN-Eingaben jeweils mit „OK“.



Die Karte wird nun ausgelesen. Bestätigen Sie die angezeigte HBCI-Kennung mit einem Mausclick auf „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 37069412

Kreditinstitut: Raiffeisenbank Heinsberg

Benutzerkennung: 6726316811001581084

URL/IP-Adresse: hbci.gad.de Umgehung

Komm. Dienst: TCP/IP


Schlüsselstatus: (0, 0, 0)

Kunden-ID: 6726316811001581084

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Bestätigen Sie das Fenster zum Einrichten einer Bankverbindung ebenfalls mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Im Folgenden werden die Angaben für die Bankverbindung auf der Chipkarte geändert.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.


HBCI/FinTS-Version

Version: 3.0

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Wählen Sie die HBCI/FinTS-Version 3.0 und klicken Sie auf „Weiter“.




Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?


Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >test< bei Raiffeisenbank Heinsberg (BLZ: 37069412)
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

Über den folgenden Dialog wird die Verbindung zum Rechenzentrum der Bank gestartet. Bestätigen Sie das Fenster mit einem Mausklick auf „Ja“. Nachfolgend werden Sie aufgefordert die PIN (Ihre neue PIN) erneut einzugeben. Folgen Sie hierfür bitte den Anweisungen am Bildschirm.




Sie erhalten automatisch eine Rückmeldung über alle Konten bei denen Sie Inhaber oder Verfügungsberechtigter sind und die noch nicht in VR-NetWorld angelegt sind. Klicken Sie auf „Weiter“, um alle angehakten Konten in die VR-NetWorld Software zu übernehmen.



Über die folgende Anzeige können Sie entscheiden, ob Ihnen bei der Erfassung von Überweisungen standardmäßig ein SEPA-Formular angezeigt wird. Nehmen Sie die Haken weg, wird Ihnen standardmäßig das bekannte Überweisungsfeld mit Kontonummer und BLZ angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“.

Sie erhalten die Rückmeldung „Alles verlief erfolgreich! Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen“, die Sie bitte mit „OK“ bestätigen.



Die Einrichtung der Bankverbindung ist nun abgeschlossen. Bestätigen Sie dies mit einem Mausklick auf „Fertig stellen“, um wieder in den Hauptbildschirm von VR-NetWorld zu gelangen.

Wichtig: Sofern Sie bereits vor der Einrichtung der neuen Chipkarte Konten in VR-NetWorld verwaltet haben, müssen Sie die Chipkarte nun diesen Konten zuordnen. Klicken Sie das Konto hierfür mit einem rechten Mausklick an und wählen Sie „Konto bearbeiten“. Im folgenden Fenster wählen Sie im Feld „Bezeichnung“ die neue Chipkarte aus. Für weitere Konten, die bereits in VR-NetWorld vorhanden waren gehen Sie bitte ebenfalls auf diese Weise vor.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter eb1@rbhs.de zur Verfügung.

Telefonisch erreichen Sie unsere Serviceline unter der Telefonnummer 02452 925-291.*
(Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 13:00 – 21:00 Uhr)

- * - Keine Zusatzgebühren innerhalb der ersten 10 Minuten. Es gilt Ihr Gesprächstarif für Anrufe in das deutsche Festnetz; Mobilfunktarife können abweichen.
- Für Abonnenten unsererer Software-Servicepakete fallen keine weiteren Kosten an.
- Alle weiteren Anrufer zahlen ab der 11. Minute 1,49 Euro pro Minute zzgl. zum Gesprächstarif für Anrufe in das deutsche Festnetz; Mobilfunktarife können abweichen.

Bitte halten Sie Ihre Kontonummer und Bankleitzahl (370 694 12) bereit.

Diese und weitere Informationen zum Onlinebanking finden Sie als Download im PDF-Datei-Format auf unserer Homepage: www.rbhs.de